

# به نام خداوند بخشندۀ مهربان

موسسه آموزش عالی آزاد  
**ماهان**  
www.mahan.ac.ir

## الکتروشیمی تجزیه‌ای

همموعه: شیمی

مؤلف: دکتر مهدی عسگری

۱۰۵ آزمون دکتری



عسگری، مهدی

الکتروشیمی تجزیه‌ای / مجموعه شیمی - دکتر مهدی عسگری

مشاوران صعود ماهان: ۱۴۰۱

جدول، نمودار (آمادگی آزمون دکتری مجموعه شیمی)

ISBN: 978-600-458-665-8

صفحه: ۱۹۶

فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيپا.

فارسي - چاپ اول

۲- آزمونها و تمرینها

۴- دانشگاهها و مدارس عالي - ايران - آزمونها

۱- الکتروشیمی تجزیه‌ای

۲- آزمون دوره‌های تحصیلات تكميلی

دکتر مهدی عسگری

ج - عنوان

۴۲۱۸۰۰۴

كتابخانه ملي ايران:



انتشارات مشاوران صعود ماهان

موسسه آموزش عالي آزاد



[www.mahan.ac.ir](http://www.mahan.ac.ir)

نام کتاب: ..... الکتروشیمی تجزیه‌ای

مدیران مسئول: ..... هادي و مجید سيارى

مؤلف: ..... دکتر مهدی عسگری

مدیر تولید: ..... سميه بيگي

ناشر: ..... مشاوران صعود ماهان

نوبت و تاريخ چاپ: ..... چاپ اول / ۱۴۰۱

تعداد: ..... ۱۰۰۰ نسخه

قيمت: ..... ۲۹۰/۰۰۰ ريل

شابك: ..... ISBN ۹۷۸-۶۰۰-۴۵۸-۶۶۵-۸

انتشارات مشاوران صعود ماهان: تهران - خيابان ولی‌عصر، بالاتر از تقاطع ولی‌عصر مطهری، پلاک ۲۰۵۰

تلفن: ۸۸۱۰۰۱۱۳ و ۸۸۴۰۱۳۱۳

كلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ماهان می‌باشد. و هر گونه اقتباس و

کپی‌برداری از این اثر بدون اخذ مجوز پیگرد قانونی دارد.

## بنام خدا

ایمان دارم که هر تغییر و تحول بزرگی در مسیر زندگی بدون تحول معرفت و نگرش میسر نخواهد بود. پس بباید با اندیشه توکل، تفکر، تلاش و تحمل در توسعه دنیای فکریمان برای نیل به آرامش و آسایش توأمان اولین گام را برداریم. چون همگی یقین داریم دانایی، توانایی می‌آورد.

## شاد باشید و دلی را شاد گنید

برادران سیاری



---

## مقدمه مولف

---

امروزه با افزایش کاربرد الکتروشیمی در زمینه های مختلف همراه با توجه زیاد شیمی دان ها به آن و کاربردهای زیاد این شاخه از علم در سنجش مواد، ایجاب می نماید که هر شیمی دانی، اطلاعات کلی و جامعی در زمینه الکتروشیمی کسب نماید، تا به این وسیله بر تسلط خود به دیگر زمینه های شیمی بیافزاید.

با گسترش تحصیلات تكمیلی در کشور و تمایل افراد به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، که سبب پیشرفت کشور و ارتقاء سطح زندگی افراد می شود، وجود منابعی که بتوانند به طور کامل تمامی مباحث مطرح شده در گرایش مورد مطالعه را پوشش دهند مورد اقبال دانشجویان می باشد. با این حال مولف همچنان به استفاده دانشجویان تحصیلات تكمیلی از منابع لاتین معتقد می باشد زیرا برای اینکه بتوان در مزهای دانش قدم برداشت باید یک فرد تحصیل کرده بتواند به راحتی با آخرین دستاوردهای علمی آشنا شود.

کتاب حاضر، شامل مباحثی از الکتروشیمی تجزیه ای می باشد که برای ورود به دوره دکتری شیمی تجزیه دانستن آنها برای دانشجویان لازم می باشد. مباحث گرددآوری شده خلاصه ای از چندین کتاب مرجع در این زمینه و تجارب آزمایشگاهی مولف می باشد و به طور حتم همراه با اشتباهاتی می باشند که در همینجا از تمامی دوستان و دانشجویان تقاضا می شود با بیان این اشتباهات به تکمیل این کتاب کمک نمایند.

با تشکر

مهندی عسگری

هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای



## فصل اول:

۹ ..... مقدمه و تعاریف.....

## فصل دوم:

۲۷ ..... مبانی ترمودینامیک.....

## فصل سوم:

۴۷ ..... سینتیک.....

## فصل چهارم:

۶۷ ..... پتانسیومتری.....

## فصل پنجم:

۷۷ ..... کرونوآمپرومتری.....

## فصل ششم:

۸۷ ..... روش ولتاوری روش خطی و ولتاوری چرخه‌ای.....

## فصل هفتم:

۱۰۹ ..... کرونوپتانسیومتری.....

## فصل هشتم:

۱۱۷ ..... ولتاوری هیدرودینامیک.....

## فصل نهم:

۱۲۵ ..... روش‌های پلاروگرافی.....

## فصل دهم:

۱۴۱ ..... الکتروگراویمتری.....

۱۵۵ ..... سوالات تأثیفی.....

۱۷۱ ..... منابع.....





# فصل اول

## مقدمه و تعاریف

آنچه که در این فصل می‌خوانیم

- تعریف الکترود
- الکترود استاندارد هیدروژن
- الکترود کالومل
- الکترود نقره- نقره کلرید
- ویژگی‌های الکترود مرجع
- الکترولیت حامل
- روش‌های انتقال‌گونه در حلal



# فصل اول

## مقدمه و تعاریف

**تعريف الکترود:** الکترود، بستری است که واکنش‌های انتقال الکترون بر روی آن انجام می‌شود. الکترود از نظر نوع عمل به<sup>۳</sup>

دسته تقسیم می‌شود:

- ۱- الکترود کار
- ۲- الکترود مرجع
- ۳- الکترود کمکی

**۱-الکترود کار:** الکترودی است که واکنش مورد بررسی روی آن انجام می‌گیرد این الکترود هم می‌تواند فقط واسطه انتقال الکترون باشد و هم به انجام واکنش کمک کند. برای بررسی یک واکنش در صورتی که الکترود فقط انتقال الکترون انجام دهد، باید یک سری شرایط حاکم باشند مانند:

- الکترود در محدوده پتانسیلی مورد بررسی هیچ پیک مشخصی نداشته باشد.
- پایداری مکانیکی، گرمائی و شیمیائی داشته باشد.

الکترودهای کار به چند دسته تقسیم می‌شوند:

الف-الکترودهای کربنی: مانند گرافیت، خمیر کربن<sup>۱</sup>، کربن شیشه<sup>۲</sup>

ب-الکترودهای فلزی مانند Ag

ج-الکترودهای اصلاح شده

د-الکترودهای مایع مانند Hg

<sup>1</sup> Carbon paste

<sup>2</sup> Glassy carbon

## ۲- الکترود مرجع:

پتانسیل یک کمیت نسبی است و حتماً باید نسبت به یک مرجع خاص سنجیده شود. این مرجع دارای شرایطی است که مهمترین آن‌ها عدم تغییر پتانسیل مربوطه با تغییر جریان می‌باشد (پتانسیل با تغییر جریان ثابت باشد حتی کمترین مقدار هم نباید تغییر کند).

به ترتیب پیشینه تاریخی، به بررسی انواع الکترودهای مرجع می‌پردازیم.

**(Standard Hydrogen Electrode: SHE)**


این الکترود یک الکترود تئوری است و تنها برای محاسبات تئوری به کار می‌رود. در این الکترود در یک محیط HCl با فعالیت دقیقاً ۱.۰۰ مولار، گاز هیدروژن با فشار دقیقاً ۱.۰۰ bar بر روی سطح یک الکترود پلاتینیزه<sup>۱</sup> وارد می‌شود در این حالت پتانسیل این پیل به طور قراردادی برابر صفر در نظر گرفته می‌شود.

$$Pt / H_2(1bar) / H^+(a_{H^+} = 1/0N) \quad E_{\frac{H^+}{H_2}}^\circ = 0/00$$

واکنش صورت گرفته در این الکترود بصورت روپرتو می‌باشد.

$2H^+ + 2e^- \leftrightarrow H_2$

محلول را با گاز هیدروژن که دارای فشار ثابت بر روی سطح الکترود است اشباع می‌کنند پلاتین در واکنش الکتروشیمیائی شرکت نمی‌کند و فقط به عنوان محلی برای انتقال الکترونها عمل می‌کند.



شکل ۱-۱- ساختار یک الکترود استاندارد هیدروژن

**(Normal Hydrogen Electrode: NHE)**

این الکترود ساختاری مانند الکترود استاندارد هیدروژن دارد با این تفاوت که این الکترود به طور عملی قابل ساخت است و در آن فشار گاز هیدروژن (H<sub>2</sub>)، ۱ اتمسفر است.


$$Pt / H_2(1bar) / H^+(a_{H^+} = 1/0N) \quad E_{\frac{H^+}{H_2}}^\circ = 0/00$$

<sup>۱</sup> Platinized Pt

امروزه استفاده از این الکترود محدود شده است زیرا در این الکترود ساخت محلولی که در آن فعالیت پروتون دقیقاً ۱ مولار باشد بسیار مشکل است. به علاوه هر نوع تغییر در فشار گاز هیدروژن باعث تغییر در پتانسیل الکترود می‌شود به همین دلیل هزینه استفاده از این الکترود و نگهداری آن بسیار بالا می‌باشد.

### **الکترود کالومل (Standard Calomel Electrode): (SCE)**

واکنش صورت گرفته در این الکترود بصورت زیر می‌باشد.



پتانسیل الکترود تا زمانی که غلظت  $Cl^-$  تغییر نکند ثابت است. در نتیجه غلظت آن را در حد اشباع ثبیت می‌نمایند. این الکترود با غلظت‌های دیگری از KCl مثلاً غلظت ۱ مولار و ۳ مولار نیز وجود دارد. استفاده از KCl به این دلیل است که طبق رابطه نرنست پتانسیل این الکترود به غلظت  $Cl^-$  وابستگی دارد و برای جلوگیری از تغییر پتانسیل غلظت  $Cl^-$  را در حد اشباع می‌گیریم امروزه استفاده از این الکترود به دلیل سیاست استفاده کمتر از جیوه محدود شده است و به ندرت می‌توان الکترود کالومل را در کارها دید مگر موارد خاص که  $Cl^-$  در واکنش مزاحمت داشته باشد مثل تیتراسیون‌های پتانسیومتری گوگرد.

### **الکترود نقره - نقره کلرید (Ag / AgCl)**

این الکترود امروزه پرکاربردترین الکترود مرجع می‌باشد در این الکترود بر روی یک سیم نقره رسوب AgCl را ایجاد می‌کند و سپس این مجموعه را درون یک محلولی از KCl قرار می‌دهند. واکنش انجام شده به صورت زیر است:



در این الکترود نیز پتانسیل به غلظت یون کلراید وابسته است و به همین دلیل غلظت اختلالات این دو یون کلراید را معمولاً زیاد در نظر می‌گیرند.

### **الکترودهای شبه مرجع**

الکترودهایی که تا اینجا به آنها اشاره کردیم الکترودهای مرجعی بودند که در محیط آبی استفاده می‌شوند اما در محیط‌های غیرآبی از این الکترودها نمی‌توان استفاده نمود در این حالت یا ساختار الکترود را تغییر می‌دهیم و یا از الکترودهای شبه مرجع<sup>۱</sup> استفاده می‌کنیم به عنوان مثال در صورتیکه حلال استفاده شده بتواند با متنالو یا اتانول هم فاز گردد الکترود مرجع Ag/AgCl را می‌توان از یک محلول اتانولی LiCl پر کرد.

<sup>۱</sup> Quasi Reference Electrode


الکترودهای شبه مرجع معمولاً یک سیم فلزی از جنس طلا یا پلاتین می‌باشند. قبل از استفاده از آن‌ها باید پتانسیل این الکترود نسبت به یک الکترود مرجع سنجیده شود برای این منظور از یک معرف استفاده می‌کنیم. این معرف باید حتماً پیک‌های مشخصی در محیط آبی و غیرآبی داشته باشد ابتدا پتانسیل پیک‌های معرف را در محیط آبی نسبت به یک الکترود مرجع می‌سنجیم بعد از آن این معرف را به محیط غیرآبی اضافه کرده و پتانسیل پیک‌ها را نسبت به الکترود شبه مرجع می‌سنجیم به این ترتیب می‌توان پتانسیل‌ها را در محیط غیرآبی با کم‌ترین اختلاف پتانسیل پیک‌های معرف در دو محیط سنجید.

### ویژگی‌های الکترود مرجع:

- ۱- پتانسیل الکترود باید ثابت و پایدار باشد.
- ۲- پتانسیل الکترود باید با تغییرات دما مقدار بسیار کمی تغییر کند (تغییرات جزئی باشد)
- ۳- این الکترود باید تقریباً غیرپلاریزه ایده‌آل باشد.
- ۴- ارزان باشد.
- ۵- تهیه و نگهداری آن آسان باشد.

الکترود غیرپلاریزه ایده‌آل:


این الکترود، الکترودی است که در هین عبور جریان، پتانسیل آن تغییر نکند ناحیه غیرپلاریزه ایده‌آل ناحیه‌ای است که در آن جریان تغییر کند اما پتانسیل ثابت بماند. معروف‌ترین الکترود غیرپلاریزه ایده‌آل، الکترودهای مرجع هستند.



شکل ۱-۲- منحنی جریان-پتانسیل یک الکترود پلاریزه ایده‌آل

الکترود پلاریزه ایده‌آل:

الکترودی است که در آن با تغییر پتانسیل، جریان تغییر نکند به عبارت دیگر در این الکترود جریان مستقل از پتانسیل است.



شکل ۱-۳- منحنی جریان-پتانسیل یک الکترود پلاریزه ایده آل

### ۳- الکترود کمکی:

این الکترود یک الکترود بی اثر از جنس پلاتین یا طلا می باشد و برای کاهش مقاومت محیط و تکمیل شدن مدار از آن استفاده می شود در یک سیستم سه الکترودی جریان بین الکترود کار و کمکی اعمال می شود.

#### الکتروولیت:

فاز جامد یا مایعی است که در آن نقل و انتقال حامل های بار صورت می پذیرد.

### الکتروولیت حامل<sup>۱</sup>

گونه ای است که وظیفه نقل و انتقال بار را بر عهده دارد در یک محیط مایع انتقال بار توسط یونهای حلال پوشی شده انجام می گیرد به همین دلیل است که باید یک نمک بی اثر با غلظت فراوان به محیط های الکتروولیت اضافه کرد تا هدایت محیط را افزایش داده و انتقال الکترون را تسريع کند الکتروولیت حامل معمولاً غلظتی بین ۱۰ تا ۱۰۰ برابر گونه مورد آنالیز را دارد و هیچگاه نباید در واکنش های مورد بررسی وارد شود باید توجه داشت که بیشترین مقدار ناخالصی ها درون سیستم های الکتروشیمیائی توسط الکتروولیت حامل وارد می شود.


#### دسته بندی سیستم های الکتروشیمیائی

##### الف- از نظر تعداد الکترود:

###### ۱- سیستم دو الکترودی:

این سیستم ها شامل یک الکترود کار و یک الکترود مرجع هستند مانند باتری ها.

<sup>۱</sup> Supporting electrolyte




شکل ۱-۴- ساختار یک پیل دوالکترودی

عیب بزرگ این سیستم‌ها این است که جریان بسیار بزرگی از الکترود مرجع می‌گذرد در نتیجه، الکترود مرجع از حالت غیر پلاریزه ایده‌آل خارج می‌شود و دیگر پتانسیل ثابت نخواهد داشت.

#### -۲ سیستم سه الکترودی:

این سیستم‌ها شامل یک الکترود مرجع و یک الکترود کمکی<sup>۱</sup> باشند در این سیستم مدار طوری طراحی شده است که جریان بین الکترود کار و کمکی برقرار می‌شود و پتانسیل بین الکترود مرجع و کار سنجیده می‌شود در نتیجه جریان قابل ملاحظه‌ای از الکترود مرجع نمی‌گذرد پس می‌توان پتانسیل را ثابت در نظر گرفت.



شکل ۱-۵- ساختار یک پیل سه الکترودی

#### -۳ سیستم چهارالکترودی:

الف) ITIES

ب) SECM


در این سیستم‌ها به یک دستگاه Bipotentiostate نیاز داریم این دستگاه به دو الکترود کار در یک زمان می‌توان اختلاف پتانسیل‌های مشخصی را نسبت به الکترود مرجع اعمال کند.

<sup>۱</sup> counter(Auxillary)

## الف-روش سیستم انتقال الکترون بین دو الکتروولیت غیرقابل امتزاج

Ion transport at the interface of two immiscible Electrolyte System

در این سیستم دو حلال غیرقابل امتزاج در یک پیل وارد می‌شوند پیل طوری طراحی شده است که در آن بتوان یک مجموعه الکترودهای مرجع و کار در فاز آبی و یک مجموعه نیز در فاز آلی قرار داد هرچهار الکترود باید تا حد امکان به فصل مشترک دو الکتروولیت نزدیک باشند.




شکل ۱-۶- سیستم انتقال الکترون بین دو الکتروولیت غیرقابل امتزاج

حال با تغییر پتانسیل بین مجموعه‌های الکترودی می‌توان به انتقال یونها از یک فاز به فاز دیگر کمک کرد حتی می‌توان با اضافه کردن یک لیگاند خاص به یکی از محیط‌ها به طور انتخابی و با سرعت بیشتر استخراج را انجام داد.

## ب-سیستم SECM

این دستگاه، دستگاهی است که در آن با استفاده از میکروالکترودها و اکنش‌های الکتروشیمیائی را می‌توان بر روی یک الکترودهای دیگر انجام داد با این روش اطلاعات سینتیکی بسیار مفیدی بدست خواهیم آورد.



شکل ۱-۷- ساختار کلی یک دستگاه SECM


**سؤال:**

دلیل افزایش الکتروولیت حامل به سیستم‌های با حلآلی چیست؟

باعث افزایش هدایت محلول می‌شود همچنین با افزایش غلظت‌های بسیار بالا از الکتروولیت حامل کمک می‌کنیم سیستم تنها در مُند نفوذ<sup>۱</sup> قرار گیرد.

**ب- بر حسب تعداد پیل:**
**۱- پیل‌های تک جزئی:**


در این حالت ممکن است گونه‌ای که بر روی آند اکسید شده است در کاتد احیاء شود و باعث مزاحمت گردد در صورت وجود چنین مشکلی از پیل‌های دو جزئی استفاده می‌کنیم.



شکل ۱-۸- ساختار یک پیل تک جزئی

**۲- پیل‌های دو جزئی:**

در صورتی که محصول واکنش الکترود کار بر روی الکترود کمکی واکنش دهد، الکترود کمکی را از دو الکترود دیگر جدا می‌کنند.




شکل ۱-۹- ساختار یک پیل دو جزئی

<sup>۱</sup> Diffusion

## ۳- پیل‌های سه جزئی:

در برخی موارد وجود کمترین مقدار آب که می‌تواند از الکتروود مرجع نشست کند بر روی کل مکانیسم واکنش اثر می‌گذارد و



شکل ۱۰-۱- ساختار یک پیل سه جزئی

## ج- برحسب نوع واکنش:


۱- خودبه‌خودی: در این نوع پیل‌ها در صورت اتصال آند و کاتد آن به یکدیگر، واکنش بدون اعمال هیچ پتانسیل یا نیروی خارجی به صورت خودبه‌خودی همراه با تولید نیروی الکتریکی انجام می‌شود در این پیل‌ها واکنش صورت گرفته  $\Delta G < 0$  دارد مانند باطری‌ها.

۲- غیرخودبه‌خودی: این نوع پیل‌ها را پیل‌های الکتروولیزی می‌گویند در این پیل‌ها برای انجام واکنش حتماً باید یک پتانسیل خارجی اعمال کرد مانند الکتروولیز اسید سولفوریک  $1/1$  مولار به کمک دو الکتروود پلاتین.

## روش‌های انتقال گونه در حال:

سرعت یک فرآیند الکتروشیمیایی به ثابت سرعت یکی از چهار فرآیند زیر بستگی دارد.

- ۱- انتقال جرم ماده اولیه از توده به سطح الکتروود.
  - ۲- انتقال الکترون در سطح الکتروود.
  - ۳- انتقال جرم محصولات به توده محلول.
  - ۴- واکنشهای شیمیایی مقدم یا متأخر در فرآیند انتقال الکترون.
- این فرآیند‌ها را به صورت شماتیک می‌توان به صورت زیر نمایش داد.



شکل ۱-۱-۱۱- مسیر عمومی انجام یک واکنش

با شروع واکنش الکتروشیمیابی بر روی الکترود غلظت گونه ها در نزدیکی سطح الکترود دستخوش تغییر می شوند به طوری که غلظت مواد اولیه کاهش یافته و غلظت محصولات افزایش می یابند. در نتیجه برای ادامه واکنش، گونه ها باید از نقاط دورتر درون محلول به سمت الکترود حرکت کنند و محصولات نیز از سطح الکترود دور شوند. انتقال ماده در چهارچوب یکی از سه فرآیند زیر انجام می گیرد.

۱- نفوذ<sup>۱</sup>: در این حالت انتقال گونه ها به دلیل اختلاف غلظت ایجاد شده در دو ناحیه صورت می پذیرد. نفوذ یک فرایند خودبخودی است و همواره از غلظت بیشتر به غلظت کمتر اتفاق می افتد. با پیشرفت واکنش، غلظت مواد اولیه در نزدیکی سطح الکترود کاهش می یابد درنتیجه، گونه ها از محل های دورتر که غلظت بالاتری دارند به سمت الکترود که در آنجا غلظت کمتر است به طور خودبخودی حرکت می کنند.

۲- مهاجرت<sup>۲</sup>: انتقال گونه ها در اثر اعمال میدان الکتریکی را مهاجرت می گویند و تنها روی گونه های باردار اثر می گذارد. از آنجایی که الکترون ها نمی توانند به تنهایی درون محلول حرکت کنند در نتیجه یونها هستند که مسئول انتقال بار الکتریکی و عبور جریان از داخل محلول می باشند. بنابراین در جریان مهاجرت کاتیونها به سمت کاتد و آنیونها به سمت آند حرکت میکنند. باید یادآور شد که تمام یون های موجود در الکتروولیت یک پیل در مهاجرت شرکت میکنند ولی همه آنها در فرآیند انتقال الکترون شرکت نمی کنند. یونهایی را که با مهاجرت جابجا می شوند ولی پتانسیل اعمالی به حدی نیست که الکتروولیز شوند را یون های بی اثر یا غیر الکتروفعال می گویند. به همین دلیل با افزایش الکتروولیت حامل که یک نمک یونی است و در حلal به راحتی تفکیک میشود سهم جریان مهاجرت توسط یون مورد نظر به کمترین مقدار می رسد و سهم جریان مهاجرت گونه های بی اثر زیاد می گردد.

<sup>1</sup> Diffusion

<sup>2</sup> Migrntion

۳- همرفت<sup>۱</sup>: انتقال گونه‌ها برایر عواملی مانند هم زدن و جابجا کردن محلول باعث ایجاد همرفت می‌شود در این حالت ممکن است الکترود چرخان داشته باشیم یا توسط یک مگنت نمونه را هم بزنیم و یا تغییر دما در محلول داشته باشیم بنابراین با توجه به موارد فوق می‌توان گفت که با اضافه کردن الکترولیت حامل به غلظت بسیار بالا اثر مهاجرت را حذف می‌کنیم و با ثابت نگه داشتن محلول و الکترود، کاهش زمان انجام آزمایش و همچنین استفاده از پیل‌های ترموموستاته (دما را ثابت نگه می‌دارد) همرفت را حذف می‌کنیم و در نهایت جریانهای ثبت شده فقط جریانهای نفوذی خواهد بود.

### لایه دوگانه الکتریکی:

الکترودهای فلزی به دلیل دریای الکترون غیرمستقر همواره بر روی سطح خود بار منفی دارند به همین دلیل زمانی که این الکترودها را درون یک محلول وارد می‌کنیم که در آن یونهای مثبت و منفی وجود دارند بارهای همنام (منفی) از سطح الکترود دور شده و بارهای مثبت به سمت الکترود نفوذ می‌کنند در نتیجه این جابجایی‌ها جریانی گذرا ایجاد می‌شود که با گذشت زمان از بین می‌رود.

در نتیجه این جابجایی‌ها در نزدیکی سطح الکترود یک جدائی بار خواهیم داشت بنابراین دو صفحه موازی مجازی با بارهای متفاوت خواهیم داشت که در بین آن‌ها یک ماده دی الکتریک (حلال) قرار می‌گیرد و ساختاری شبیه یک خازن خواهیم داشت و جریان مشاهده شده را نیز جریان خازنی گویند. این جریان در الکتروشیمی به عنوان یک نویز می‌باشد طبق تئوری‌های موجود لایه‌های ایجاد شده در نزدیکی سطح الکترود را به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌کنیم:

#### (۱) لایه داخلی هلمهلتز:

این لایه در نزدیکترین فاصله نسبت به سطح الکترود قرار دارد و در بسیاری از موارد همان سطح الکترود است و مکان هندسی نقاطی است که در آن‌ها فقط گونه‌های جذب سطحی شده و مولکول‌های حلال قرار دارند.


#### (۲) لایه خارجی هلمهلتز:

بعد از لایه داخلی هلمهلتز درجایی که یونهای با بار مخالف قرار دارند یک صفحه فرضی می‌توان در نظر گرفت که به آن لایه خارجی هلمهلتز می‌گویند در این لایه یونهای با بار مخالف که به صورت حلال‌پوشی شده می‌باشند وجود دارند و گونه‌ها تنها تا این فاصله می‌توانند به الکترود نزدیک شوند و انتقال الکترون تنها در این لایه انجام می‌گیرد.

<sup>۱</sup> Convection

## ۳) لایه نفوذ

از لایه خارجی هلمهلتز تا جائی درون محلول که میدان الکتریکی الکترود اثر دارد لایه نفوذ نامیده می‌شود دقت داشته باشد که در این فضاهای گفته شده ذرات و یونها ساکن نیستند و با انرژی جنبشی مشخصی در حال حرکت هستند بعد از لایه نفوذ به توده<sup>۱</sup> می‌رسیم که در آن گونه‌ها بر اثر حرکت براونی جابجا می‌شوند.



شکل ۱۲-۱- ساختار لایه دوگانه الکتریکی الکترود

### خازن الکتروشیمیائی (خازن تفاضلی)

در خازن فیزیکی دو صفحه فلزی کاملاً یکنواخت است که به صورت موازی روپرتوی هم قرار گرفته‌اند و در بین آنها یک ماده دی‌الکتریک ثابت شده بنابراین، این خازن یک ظرفیت ثابت دارد که مستقل از پتانسیل اعمالی می‌باشد.


در خازن الکتروشیمیائی به جای صفحات کاملاً صاف و یکنواخت یک صفحه فلزی داشته و یک صفحه فرضی داریم در نتیجه ثبات کامل فاصله در صفحات نداریم و با تغییر پتانسیل این فاصله کم و زیاد شده در نتیجه ظرفیت آن تغییر می‌کند بنابراین در روش‌های روش پتانسیل ما همواره جریان خازنی را به همراه جریان‌های خود خواهیم داشت جریان خازنی کم و زیاد می‌شود اما از بین نمی‌رود یکی از بهترین کارها برای حذف جریان خازنی استفاده از روش‌های پالسی می‌باشد.

<sup>۱</sup> Bulk

## فرایندهای فارادیک الکترودی


فرایندهای فارادیک الکترودی به دو دسته کاتدی و آندی تقسیم می‌شوند.

الف) در اثر اعمال پتانسیل منفی به الکترود سطح انرژی الکترونها روی سطح الکترود بالا می‌رود به طوری که بالاتر از سطح انرژی ترازهای  $\text{LuMO}$  گونه قرار می‌گیرد در نتیجه سیستم برای رسیدن به تعادل یک الکtron را از الکترود به یون منتقل می‌کند در اثر این فرایند گونه الکtron گرفته و احیاء می‌شود. فرایند، فرایند کاتدی و جریان، جریان کاتدی می‌باشد.



شکل ۱۳-۱- نمایش شماتیک فرایند کاتدی

ب) وقتی به الکترود پتانسیل مثبت اعمال کنیم باعث می‌شود سطح ترازهای انرژی بر روی الکترود پائین بیاید به حدی که پائین‌تر از سطح HOMO گونه قرار گیرد در نتیجه یک جریان خودبه‌خودی الکtron از گونه به الکترود خواهیم داشت پس گونه الکtron از دست داده و اکسید می‌شود جریان آندی خواهد بود. این فرایند بر روی الکترود آند صورت می‌پذیرد.



شکل ۱۴-۱- نمایش شماتیک فرایند کاتدی

### پتانسیل بحرانی:

این پتانسیل برای هر گونه مقدار مشخصی دارد و پتانسیلی است که با تغییر پتانسیل الکترود از این مقدار یکی از فرایندهای اکسایش یا کاهش اتفاق می‌افتد به این پتانسیل، پتانسیل الکترودی گویند با تغییر پتانسیل الکترود از حالت تعادل به سمت

مقادیر منفی ابتدا گونه‌ای احیاء می‌شود که پتانسیل استاندارد مثبت‌تری داشته باشد و در صورتی که به سمت مقادیر مثبت برویم ابتدا گونه‌ای اکسید می‌شود که پتانسیل استاندارد منفی‌تر داشته باشد.

### فرایندهای فارادیک:

در اثر اعمال پتانسیل در فصل مشترک الکترود، محلول، انتقال الکترون انجام می‌شود که این انتقال سبب اکسایش یا کاهش گونه‌ها در سطح می‌گردد. میزان واکنش انجام شده از قانون فاراد تعییت می‌کند. به عبارت ساده‌تر فرایند فارادیک فرایندی است که در آن انتقال الکترون صورت می‌پذیرد و جریان‌های ایجاد شده در اثر این فرایند در الکتروشیمی سیگنال می‌باشند.

### فرایندهای غیر فارادیک:

فرایندهائی که در آنها به دلیل محدودیت ترمودینامیکی یا سینتیکی انتقال بار انجام نمی‌شود و در نتیجه فقط جذب و واجذب و تغییر در جهت‌گیری گونه‌ها نسبت به سطح الکترود صورت می‌پذیرد. فرایندهای غیر فارادیک می‌باشند و در الکتروشیمی به عنوان نویز شناخته می‌شوند مانند شارژ شدن لایه دوگانه.

## فصل دوم

### مبانی ترمودینامیک

آنچه که در این فصل میخوانیم

- برگشت‌پذیری
- نیم واکنش‌ها و پتانسیل احیاء
- پتانسیل الکترودی و غلظت‌ها
- تأثیر واکنش تفکیک اسید و باز
- پتانسیل فرمال یا پتانسیل مشروط
- حسگرهای یون‌گزین



## فصل دوم

### مبانی ترمودینامیک

در ترمودینامیک در مورد انجام پذیری یک واکنش و بیشتر از همه در مورد برگشت پذیری واکنش بحث می‌کنیم.

#### برگشت پذیری


بیشترین بررسی انجام شده روی الکتروشیمی مربوط به سیستم‌های است که در حال تعادل می‌باشند زیرا برای بررسی سیستم‌هایی که دارای تعادل نیستند باید یکسری شرایط محدود کننده اعمال کنیم مثل شرایط مرزی برای حل کردن معادلات. اما در سیستم‌هایی که در حالت تعادل می‌باشند روابط بسیار ساده‌تر می‌شود در نتیجه امکان بررسی را برای ما فراهم می‌آورد در اینجا برگشت پذیری را به چند شکل بررسی می‌نماییم:

#### ۱- برگشت پذیری شیمیائی:


واکنش زیر را در نظر بگیرید:



$\text{AgCl}$  به خودی خود احیاء شده و فلز نقره و یون کلراید ایجاد می‌شود.






در حالت استاندارد اختلاف پتانسیل مشاهده شده برابر  $0/222^\circ\text{C}$  ولت می‌باشد اگر یک منبع تغذیه در مسیر قرار داده و پتانسیلی در جهت عکس خودبه‌خودی اعمال نمائیم جهت جریان عکس می‌گردد و الکترونها از پلاتین به سمت نقره می‌روند در اینحالت واکنش انجام شده به صورت زیر می‌شود:



در این حالت می‌توان گفت که این واکنش از نظر شیمیائی برگشت‌پذیر می‌باشد.

بنابراین واکنشی برگشت‌پذیر شیمیایی است که با اعمال پتانسیل معکوس پتانسیل خودبه‌خودی واکنش به طور کامل در جهت معکوس انجام شود.

واکنش زیر را در نظر بگیرید:



پیل برگشت‌پذیر نیست چون در واکنش کلی در حالت رفت و حالت برگشت یکسان نیست.

نکات:

- در اثر اعمال پتانسیل مثبت اول گونه‌ای اکسید می‌شود که پتانسیل استاندارد منفی‌تری دارد.

- در اثر اعمال پتانسیل منفی اول گونه‌ای احیاء می‌شود که پتانسیل استاندارد مثبت‌تری دارد.

## ۲- برگشت‌پذیر ترمودینامیکی

از نظر ترمودینامیک پیلی برگشت‌پذیر است که یک تغییر کوچک در نیرو محرکه پیل فرایند پیل را سریعاً جابجا کند و تعادل مجدد در کمترین زمان ممکن برقرار گردد.

واکنش خودبه‌خودی  $\Rightarrow \Delta G < 0$

واکنش انجام‌ناپذیر  $\Rightarrow \Delta G > 0$

$\Delta G = 0 \Rightarrow$  واکنش حتماً برگشت‌پذیر است  $\Rightarrow$  تعادل

- یک پیل که از لحاظ ترمودینامیکی برگشت‌پذیر است حتماً برگشت‌پذیر شیمیائی نیز می‌باشد اما عکس این مورد صادق نیست زیرا در این حالت انرژی فعال‌سازی نیز مؤثر می‌گردد.

### ۳- برگشت‌پذیر عملی:

زمانی که به طور عملی برگشت‌پذیری یک سیستم را بررسی می‌کنیم محدودیت‌های سینتیکی نیز دخیل خواهند بود میزان برگشت‌پذیری عملی یک سیستم الکتروشیمیائی به سه عامل بستگی دارد:

الف) سرعت تغییر نیروی محرکه پیل (پتانسیل)

ب) دامنه زمانی که در آن پاسخ پیل ثبت می‌گردد.

ج) سرعتی که در آن سیستم مجدداً به تعادل می‌رسد.

هرچه آیتم الف بیشتر و دامنه زمانی ثبت پاسخ کوتاه‌تر باشد سیستم به سمت برگشت‌ناپذیری می‌رود.

دقت داشته باشید در بحث برگشت‌پذیری در الکتروشیمی تأکید روی رابطه نرنست است و رابطه نرنست فقط در حالت تعادل برقرار می‌باشد.

### نیم واکنش‌ها و پتانسیل احیاء:

واکنش کلی یک پیل مجموع دو نیم واکنش است که در یکی اکسایش صورت می‌گیرد و در دیگری کاهش. پتانسیل پیل نیز مجموع دو پتانسیل نیم واکنش‌ها می‌باشد مانند:

$$E_{Cell} = E_C - E_a$$

### پتانسیل مطلق فاز:

کار لازم برای آوردن یک واحد بار از خلاء و در فاصله بین نهایت به نقطه‌ای درون فاز را پتانسیل مطلق فاز گویند این پتانسیل نه قابل تعیین است و نه ارزشی دارد ( فقط در محاسبه ترمودینامیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد).



### پتانسیل مرزی فاز:

اختلاف پتانسیل بین الکترود و محلول الکترولیت مجاور در آن پتانسیل مرزی فاز می‌باشد این اختلاف پتانسیل موقعیت تعادل را مشخص می‌کند و در حالت معمول قابل تعیین نیست مگر اینکه از یک الکترود مرجع استفاده نمائیم.

- برای پیدا کردن پتانسیل غشاء به دو الکترود مرجع نیاز داریم

### پتانسیل الکترودی و غلظت‌ها:

از آنجایی که پتانسیل الکترود، معیاری از نیروی محرکه شیمیایی یک نیم واکنش است، پس عوامل مختلفی می‌توانند بر روی آن اثر گذارند. یکی از پارامترهای موثر، غلظت گونه‌های درگیر در واکنش می‌باشد. برای نشان دادن این اثر از رابطه نرنسن استفاده می‌شود که به صورت زیر است.



$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{[\text{Re } d]^{V_{Red}} [H^+]^n}{[OX]^{v_{ox}} [H_{2(g)}]^{\frac{n}{2}}}$$

: داریم  $\Delta G = -nF\Delta E$  یا  $G = -nFE$

$$\Delta E = \Delta E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Re } d]^{v_{red}} [H^+]^n}{[OX]^{v_{ox}} [H_{2(g)}]^{\frac{n}{2}}}$$

$$\Delta E = \Delta E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Red}]^{v_{Red}}}{[\text{O } X]^{v_{ox}}}$$

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \left( \frac{[ox]}{[Red]} \right)$$

**F**: عدد فاراد **ox**: فعالیت گونه **OX**

**T**: دما بر حسب کلوین **Red**: فعالیت گونه **Red**

**R**: ثابت گازها **n**: تعداد الکترونهای مبادله شده

رابطه نرنسن رابطه‌ای است که تأثیر غلظت و دما را بر روی پتانسیل‌های الکترودی نیم واکنش‌های برگشت‌پذیر نشان می‌دهد. فعالیت ترکیبات محلول در این رابطه بر حسب مول بر لیتر است و فعالیت گازها بر حسب اتمسفر است در فشار کم می‌توان از فشار جزئی گاز استفاده کرد در غلظت‌های کم نیز از غلظت به جای فعالیت استفاده می‌کنیم فعالیت گونه‌های کم محلول و گونه‌های نامحلول و حلالی که در واکنش وارد نمی‌شود و همچنین فعالیت فازهای غیرقابل اختلاط را برابر واحد در نظر می‌گیریم:

به عنوان مثال داریم: